

Rufumleitung und andere Servicekürzel

Rufumleitung, Parallelruf, Rufnummernunterdrückung – mit dem Endkundengerät CPE können Sie unabhängig vom Anschluss (analog oder ISDN) verschiedene Services in Anspruch nehmen. Diese sind mithilfe des Telefons zu programmieren. Hierbei ist es wichtig, dass im Telefon (oder in der Telefonanlage) das Wählen mit Sonderzeichen * und # (Keypadfunktion) aktiviert ist.

Nebenstehend befindet sich eine Liste mit den Servicekürzeln. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice unter Tel. 04181/208-222 oder an einen zertifizierten Elektrofachbetrieb.

Die Servicekürzel sind wie im folgenden Beispiel einzugeben:

1. Servicekürzel wählen (z.B. *21*0178888999#)
2. Hörer abnehmen, einige Sekunden warten
3. Auflegen und der Dienst ist aktiv

Bezeichnung	Einschalten	Ausschalten	Ausschalten	Funktion
Anrufweiterschaltung sofort	*21*(Zielfrufnummer)#	#21#	#21	Direkte Rufumleitung auf eine andere Rufnummer
Einmalige Unterdrückung der Rufnummernübermittlung	*31*(Zielfrufnummer)#	Automatisch beim nächsten Anruf	–	Unterdrückt die Rufnummer für ein Telefonat bei vorher angezeigter Rufnummer
Einmalige Übermittlung der Rufnummer	*31*(Zielfrufnummer)#	Automatisch beim nächsten Anruf	–	Zeigt die Rufnummer für ein Telefonat bei vorher unterdrückter Rufnummer
Anrufweiterschaltung nach 20 Sekunden	*61*(Zielfrufnummer)#	#61#	*#61	Der Anruf wird nach 20 Sek. auf eine andere Rufnummer umgeleitet
Anrufweiterschaltung bei Stromausfall	*22*(Zielfrufnummer)#	#22#	*#22	Bei Stromausfall am Endgerät (CPE) wird der Anruf umgeleitet
Parallelruf auf zwei Endgeräten	*481*(Zielfrufnummer)#	#481#	*#481	Zusätzlich zum ersten Telefon klingelt ein zweites parallel
Bitte nicht stören	*26*	#26#	*#26	Es ertönt eine Stimme: „Der angerufene Teilnehmer möchte zur Zeit nicht gestört werden!“
Alle Kürzeleintragungen löschen	*00#	–	*#00	Deaktiviert alle Kürzeleintragungen, die bereits getätigt wurden